




## Internet Explorer için Proxy Ayarları

1.Ekranın sağ üst köşesinde yıldızın sağındaki imgeyi tıklıyoruz. Bu işlemden sonra karşınıza aşağıdaki pencere çıkacaktır. Bu pencerede **Internet Options / Internet Seçenekleri** sekmesini tıklıyoruz.





2.Karşınıza çıkan penceredeki **Connections / Bağlantılar** sekmesini ve ardından **Lan Settings /Yerel Ağ Ayarları** ' nı tıklayınız.



3. Açılan pencerede **Use automatic configuration script/Otomatik yapılandırma komut dosyası kullan** kutucuğunu işaretleyin. Bu işlemin sonrasında altta yeni bir kutucuk (**Adress/Adres**) aktif olacaktır. Bu kutucuğa **http://proxy.atilim.edu.tr/proxy.pac** yazınız.

Bu işlemten sonra işlem sırasında açılan bütün pencereleri Okey/Tamam tıklayarak kapatınız.

Kütüphane kaynaklarına erişmek istediğinizde e-mail kullanıcı adınız ve şifrenizi kullanarak kaynaklara erişebilirsiniz.



Bu işlemler tamamlandıktan sonra <http://ipnedir.com/> adresinden kontrolü gerçekleştirebilirsiniz. Bu adrese girince aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi ip adresiniz **212.156.75.166** gözüküyor ise proxy ayarlarınız düzgün yapılandırılmış demektir.

www.ipnedir.com

IP Adresiniz :

**212.156.75.166**

Ülke	Şehir	Servis Sağlayıcı	Organizasyon
Turkey	Ankara	Turk Telekom	Turk Telekom

### Ip Adresini Kopyala

Her bir IP (Internet Protokol) adresi vardır. Bir IP adresi, noktalarla ayrılan dört rakamdan oluşur; örneğin 212.156.75.166. Eğer bir siteye girmek isterseniz, Internet üzerindeki tüm bilgisayarlar bu adresi kolayca bulur. Yani bir sitenin IP adresini biliyorsanız, IP adresini tutmak zor olduğundan her bir IP adresine karşılık gelen alan adları verilmiştir. Çoğu Internet Servis Sağlayıcısı (ISP - Internet Service Provider) bir ağ, hangi alan adının hangi IP adresine karşılık geldiği bilgisini tutar ve bu bilgisini DNS (Domain Name Server) kullanarak tutar. Böylece hiçbir karışıklık olmaz.

Her bir IP adresi bilgisayarınıza bir IP adresi atanıyor. Ancak çoğu kullanıcının IP adresi dinamiktir, yani servis sağlayıcınızın IP adresinizin son numarası değişir.

Static IP (static ip), yani IP adresleri hiç değişmez. Türk Telekom yakın bir geçmişte isteyen ADSL kullanıcılarına static IP adresi sunmuştur.